

# SPECTRUM





## Kedves Olvasóink!

Összinte megkönnyebbülésünkre, nem kell kijelentkezéssel kezdenünk ezt a számat. Köszönjük leveleiket, véleményeiket, megfigjtéseiket. Nagy örömünkre szolgál, hogy olyan lényegi kifogást nem emeltek, aminek olvasása során szégyenkeznünk kellett volna. Sőt! Úgy látszik, Olvasóink érdeklődését sikerült felkelteni, reméljük, táboruk hamarosan megsokszorozódik.

Annyit már most is tapasztaltunk, hogy nem könnyebb a dolgunk, mint a TV műsorszerkesztőinek, hiszen olyan sokrétű tartalmi igény érkezett már eddig is, hogy úgy gondoljuk egyelőre nem változtatunk az eddigi szerkezeten.

Sokan kérdezték, hogy hogyan lehet előfizetni 'magazinunkat'. Erre sajnos nincs lehetőség, kb. a hónapváltásoknál figyelni kell az újságárusok kirakatait és "lecsapni" a zsákmányra.

Továbbra is várjuk leveleiket, ötleteiket, véleményeiket, és természetesen megfigjtéseik özönét!

a kiadó

Feladó kiadó: Rucz Lajos

Címünk: "Spectrum Világ" Budapest 3  
Postán maradó  
1300

Eng. szám: KF. 56890

ISBN OK: 963 300 667 3

ISBN: 963 300 669 1

Készült: EGRESSY GÁBOR MŰV. HÁZ, ÓCSA



**A** Sinclair Research Ltd. a 70-es évek elején alakult meg Cambridge-ben. A cég "kísérleti intézet"-ként indult, és tevékenységi köre egyelőre csak matematikai alapléveleteket végző számológépek kifejlesztésére terjedt ki. Az első típusok - a SINCLAIR C-... sorozatok - az alapléveleteken kívül mást nem tudtak, s még kijelzőjük is LED dióda elven alapult. Rövidesen pénztárgépek kifejlesztését is elkezdték, az első széria SINCLAIR CASH MB-... sorozattal kezdődött. Ahogy teltek az évek, úgy fejlődött az elektrotechnika is, maga után vonva a Sinclair termékek tökéletesedését. A zsebszámológépek egyre többet tudtak, megjelent a folyadékkristályos kijelző, s a pénztárgépek is memóriával lettek ellátva. A 70-es évek közepén már programozható Sinclair zsebszámológépek jelentek meg. Először csak 10-20, később 50-100 programlépés végrehajtására alkalmas gépekkel is találkozhattunk. A Sinclair gépek igazán nagy "robbantást" nem tudtak végezni a piacon, hiszen számos nagy amerikai cég (pl. TEXAS INSTRUMENTS, HEWLETT PACKARD, stb.) hasonló konstrukciók tömeggyártásával terítették be a piacot és elnyomták a "kicsiket".

A számítástechnika szelei Sinclair-t is elérték, és hosszas kísérletezés után az évtized végén megjelent a "nagy csoda". A ZX-80, Sinclair első (egy-kártyás!) mikroszámítógépe, melynek központi egysége egy ZIL06 Z-80 mikroprocesszor volt. Ez a "gép-matuzsálem" utódjától a ZX-81-től elsősorban elektrotechnikai felépítésében ill. memóriaszervezésében különbözött. Nem volt benne ULA sem, amely a Sinclair gépek perifériakezelő interface-e. Ezt itt helyettesítő áramkörökkel oldották meg. Sinclair úgy gondolta, a szélesebb tömegeknek elektrotechnikailag modernebb, programozható és sokoldalúan felhasználható zsebszámítógépekre van szükségük: így született meg 1979 végén a ZX-81, ami már igazi hírnevet szerzett magának és alkotójának. A szintén Z-80 mikroprocesszorral ellátott gép billentyűzete "érintős", ez persze ma már nem előny, de újkorában szenzációnak számított. Az 1K szabad RAM memória sem számottevő, ha a mai viszonyokat tekintjük, de 64K-ig bővíthető volt. Ez a gép csak karakter-gra-



fikával rendelkezett (24x32), ezen túlmenően nem volt színes modulációja és elmaradt a hanggenerátor is. Mindettől eltekintve a gép fogadtatása elsőrangú volt (persze ezt mindenekelőtt alacsony árának köszönhette). Közben a gép 2K-s módosított memóriaszervezésű változata is elkészült amerikai megrendelésre, ezt TIMEX SINCLAIR 1000 néven forgalmazták, néhány mintapéldány ebből is eljutott hazánkba.

Folyamatos fejlesztés, kutatómunka eredményeképpen 1982-ben készült el az első Spectrum, amely alapkiépítésben 16K ROM és 16K RAM memóriát tartalmazott (16K-s gép). Megoldották a nagyfelbontású képernyő manipuláció problémáját is (256x192 pont), amelyen 8 színnel jeleníthetünk meg információt, és a beépített hanggenerátor - amely csak 1 csatornás - kiválóan alkalmas játékprogramok hangulati aláfestéséhez. Egy húszárvagással megoldották a ZX-81 legnagyobb hibáját is, a főlábilentyűzetre gumitasztatúrát helyeztek. A gép 48K RAM-mal rendelkező változata is hamarosan forgalomba került, bár a 16K tulajdonosoknak is csak a hiányzó IC-eket kellett a megfelelő tokokba behelyezniük. Emelésre méltó, hogy 1982-ben a gép integráltsági foka még nem érte el a maiakét (ISSUE 1), de a technikai korrigációk folyamatosan lehetővé tették a változtatást a gyártó-szalagon is, így jelentek meg sorban az ISSUE 2,3,4, stb. szériák is. Időközben továbbfejlesztették az ULA IC-t is. Ez azért jelentős, mert szervizeléskor nem mindegy, hogy melyik kiadásbeli géppel van dolgunk, pl. nem lehetséges az ISSUE 3, vagy annál magasabb szériákba való 6C001 típusú ULA IC-t az ISSUE 1



szériába beültetni, mert hibás működést eredményez. Természetesen nem alapvető, hogy vásárláskor a minél magasabb számú sorozatot vegyük meg, az alacsonyabb számú verzió is ugyanezt tudja, elektronika-ilag kissé eltérő módon.

A Spectrum fejlődésének fontos állomása volt 1984-ben a PLUS (+) megjelenése, amely a tasztatúra módosításában tért el elsődlegesen az alapváltozattól. Természetesen a hagyományos Spectrum panel a PLUS dobozba áthelyezhető. Időközben megjelent a QL is, amelynek ROM-ja 32K, RAM-ja pedig 128K memóriával rendelkezik (fejlettebb operációs rendszer), processzora MOTOROLA gyártmányú, és 2 db. beépített microdrive kazetta meghajtót is tartalmaz. Sajnos a kompatibilitás teljes hiánya miatt a gép nem ért el jelentősebb sikereket. Emiatt tervbe vették egy - a Spectrum képességeinél többet tudó - az alappéppel felülről kompatibilis számítógép kifejlesztését. 1985 végén megszületett a Spectrum + 128K. Közben - mint ahogy azt az előző számban olvashattuk - Sir Clive "befürdött" a C5 elektromos autóval, s az AMSTRAD felvásárolta a céget. Ettől kezdve a Sinclair gépek története kettéválik.

Az AMSTRAD cég továbbfejlesztette a 128K Spectrumot. A Spectrum 128K +2 beépített adatmagnetofont, míg a Spectrum 128K +3 egy (!) 3"-os hajlékony mágneslemezegység-

get tartalmaz. (Ítt jegyezzük meg, hogy a 128K-s géppel a későbbiekben meg részletesebben szeretnénk foglalkozni!)

A bukás után két évvel, 1987 áprilisában Sir Clive Sinclair a Cambridge Electronics Ltd.-n keresztül piacra dobta új találmányát, a Z-88-at. Ez a típus sajnos nem viselheti a Sinclair nevet, mivel azt az AMSTRAD jogilag megvette. A Z-88 szintén kis méretű, alapkiépítésben 128K ROM-mal és 32K RAM-mal (nem tévedés!) rendelkezik. Ikerprocesszoros, de Z-80 alapú gép. A memória bővítéséhez 3 kártya csatlakoztatási helyet alakítottak ki, 32K, 128K és 1M kártyákkal összesen 3Mbyte-ra bővíthető. IBM gépekre írt programok futtatására is alkalmas. Saját SUPERTWIST LCD kijelzővel, RS-232 kimenettel (pl. MODEM csatlakoztatásához), Z-80 csatlakozó sínnel, fű-adapter csatlakozó aljzattal és képernyő kontraszt szabályzó potméterrel is rendelkezik. Billentyűzete szilikongumis, kopogásmentes. A gép 4 ceruzaelemmel 24 órán át üzemeltethető, kikapcsolt állapotban pedig kb. 1 évig megőrzi a RAM tartalmát.

Nem tudni, hogy az új Sinclair gép mennyire hódítja meg a piacot, de az biztos hogy széleskörű felhasználási lehetősége és olcsó ára (1987.június: 235 Font) hamar magára irányítja a figyelmet!



## K Ö Z Ö N S É G S Z A V A Z A T O K A L A P J Á N

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 1. ENDURO RACER      | - Activision      |
| 2. ARMY MOVES        | - Imagine         |
| 3. SCOOBY DOO        | - Elite           |
| 4. HEAD OVER HEELS   | - Ocean           |
| 5. WORLD GAMES       | - Epyx            |
| 6. ROBIN OF THE WOOD | - Odin            |
| 7. BOMB JACK II.     | - Elite           |
| 8. ASTERIX           | - Melbourne House |
| 9. ACE OF ACES       | - US Gold         |
| 10. SHORT CIRCUIT    | - Ocean           |



## BUTCH HARDGUY

Advance

4

Rambo-film alapján készült program sikere ösztönözhette a BUTCH HARDGUY íróit is, hogy a hasoncímű filmből számítógépes játékokat alkossanak. A játék egy szigeten játszódik, a játékosnak 20, ketrecben fogva tartott katonát kell kiszabadítani. A foglyokat robotok őrzik, amelyekkel – a karate szabályai szerint – kell megküzdenünk (kézzel-lábbal). Nem mindegy, hogy a robotokat hol találjuk el: ha középen, akkor csak bizonyos időre pottyannak a földre, ha fejen, akkor viszont távozni kell a közelükből, mert felrobbannak. A rabokat úgy tudjuk kiszabadítani, hogy össze-vissza püföljük a ketrecüket. A kiszabadított rabokkal a helikopterig kell eljutnunk, de ha a rab egy robottal találkozik, visszakerül a ketrecébe. Szórakoztató és izgalmas akciójáték, méltó utódja a RAMBO-nak és a GREEN BERET-nek.

## THE SYDNEY AFFAIR

Infogrames

4

Az Infogrames előző játékának a VERA CRUZ AFFAIR-nak a mintájára íródott ez a program, de ez valamivel jobban sikerült. Gyilkosság történik St. Étienne városában és Sergeant felügyelőt (minket) biznak meg az ügy felderítésével. A játék két helyszínen játszódik: a halott (Mr. Sydney) környékén és abban a szobában, ahonnan a halálos lövést leadták. Kézi nagyítónkkal aprólékosan végigvizsgálhatjuk a két helyszínt, kikérdezhetünk tanúkat. A megszerzett adatokat számítógéppel feldolgozhatjuk, amelyen keresztül kommunikálni tudunk más igazságügyi szervekkel is. Végso célunk a gyilkos kilétének feltárása.

Nagyon izgalmas játék, a logikai játékok kedvelői bizonyára nagyon megszeretik.

## AUF WIEDERSEHEN

MONTY — Gremlin Graphics

4

Gremlin Graphics nagysikerű MONTY-sorozatának legújabb tagja. Az új történet előzménye: MONTY vakond szemet lopott, mert fázott. Ezért a hatóságok – eléggé elítélendő módon – lecsukták. Monty megszökik és elindul Európába, pénzt gyűjteni. Célja, hogy az összegyűjtött pénzen megvegye a görögországi Montos szigetét, ahol nem adják ki a hatóságok, másrészt meleg van (nem kell szemet lopni). A játék Európa országaiban játszódik, az egyes országokat a különböző képernyők "tesztelik" meg. Monacóban pl. MONTY részt vesz a Forma-1-es autóversenyen és ha megnyeri, lesz elég pénze. A pályákon szétszórva megtalálhatóak egy repülőgépre szülő jegy darabjai, amit összegyűjtve továbbrepülhetünk a következő országba. Mint az eddigi Monty-játékok, ez a program is jó grafikával készült, érdekes és szórakoztató. Elsősorban valószínűleg a fiatalok fogják megkedvelni.

## AMAUROTE — Mastertronic

4

Az újabb ULTIMATE-jellegű háromdimenziós akció-játék. A játék során tankunkkal a rovarok 25 országát kell elpusztítanunk. Egy-egy ország több, mint 100 db különböző helyszínből álló labirintusból áll. Ez a rengeteg variáció az azonos képrészek különböző kombinációiból épül fel. Ahhoz, hogy egy gyarmatot legyőzzünk, a rovaroknak legalább 60 százalékát kell megsemmisítenünk. Négyféle rovertípussal találkozhatunk: királynő, here, támadók és felderítők. A legfontosabb célpont a királynő, ha sikerül elpusztítanunk, az országban káosz uralkodik. A felderítők nem veszélyesek, csak repkednek, a támadók védik az országot, a here pedig csak akkor támad, ha beszorítjuk. Az "ULTIMATE-klónokhoz" hasonló jó grafika, nagyon hosszú játékidő.



# JACK THE NIPPER

4

program 1986 derekán jelent meg Angliában és azonnal osztatlan sikert aratott: hosszú hetekig el sem lehetett képzelni olyan Spectrum, Commodore-64 vagy Amstrad top-listát, amelyen ne lehetett volna találkozni a játékkal (ezek a listák általában így kezdődtek: 1. JACK THE NIPPER ...). Az ifjúság körében valóságos Jack-mánia indult meg: a játékversenyeken Jack-et ábrázoló ingeket sorsoltak ki a győztesek között, a játékboltokban Jack-figurákat árultak, sőt, a programból rajzfilmet készítenek. A hatalmas siker

titka nagyon egyszerű: a program írói olyan kedves kis figurát alkottak meg, mint pl. Donald kacsa, és ezzel a figurával olyan dolgokat tehetünk, ami minden fiatal szívéhez nagyon közel áll: rengeteg "csintalanságot" (ez - mint a későbbiekben is kiderül - roppant finom meghatározása a dolgoknak).



PROGRAM BY GREG HOLMES MUSIC BY NICH LAH PICCY BY PHILIPPODDIES JOHN  
© 1986 GREMLIN GRAPHICS.

A program - betöltése után - némi zene-bonával jelentkezik be és a főmenüben beállíthatjuk a joystick- vagy a billentyűvezérlést. Az aktuális irányítási mód "ugrál", az 1. (KEYBOARD) esetén a következő billentyűkkel irányíthatjuk a játékot:

Z: balra; X: jobbra; O: fel; K: le; U: tűz (ugrás)

A bezárt ajtókon az ENTER megnyomásával juthatunk ki. A tárgyak felvétele illetve eldobása a két zsebünkhöz tartozó gombok (1,2) megnyomásával történik.

Egy szép napon Jack-et egyedül hagyja a mamája a gyermekszobában. Jack elindul, hogy felfedezze a várost és különféle csínyeket kövessen el...

A játék célja a képernyő alsó részén látható rosszasságmérő műszer (NAUGHTYOMETER) 100 százalékra állítása. Ez a városban található különféle tárgyak megfelelő helyre juttatásával, illetve összetörésével lehetséges. A tárgyakat csak akkor tudjuk mozgatni (nagy csíny) vagy eltörni (kis csíny), ha felvettük őket valamelyik zsebünkbe. Eltörni csak akkor tudjuk, ha valamilyen magasabb ponton állunk (pl. a polcon) és megnyomjuk annak a zsebnél a számát, amelyben a tárgy található. A nálunk lévő dolgok képe a rosszasságmérő mellett látható.

A csínyek elkövetésében több dolog is gátol bennünket: az utcákon és a szobákban sétáló emberek és tárgyak, tiltott dolgok, amelyekhez nem szabad hozzáérnünk (pl. virágok). Az ezekkel való érintkezés csökkenti az energiánkat, növekszik a RASH-műszer jelzője (ezt hangjelzés is kíséri). Ha ez eléri a maximumot, a bal alsó sarokban látható életeink (5 db ugráló Jack-figura) közül az egyik figura a kiporolt fenekét fogja fájlalni.

Ha valamilyen szobában csínnyt követünk el, egy felnőtt azonnal hozzánk rohan és követ akárhova megyünk. Ez sok ütközést jelent, amitől az energiánk rohamosan fogy. Ilyenkor minél előbb távoznunk kell a szobából. A következő módon elkerülhetjük a nagyobb energiavesztést: ha a szoba kijárata - mondjuk - bal oldalon van és az

# JACK THE NIPPER



ellenség felülről "ragadt ránk", haladjunk egy darabig balra, felfelé átlós irányban majd hirtelen irányváltóztatással lefelé átlós irányban. Ettől a manővertől az ellenség leszakad tőlünk (az energiánk nem fogy tovább) és elegendő időnk van ahhoz, hogy kijussunk a szobából. Egyes helyszíneken (pl. a temetőben) kísértetek tanyáznak, ezek közül az egyik mindig azonnal megtámad minket, mihelyt belépünk. Őt is a fent ismertetett módszerrel lehet félrevezetni.

Egyes tárgyakhoz csak úgy tudunk eljutni, ha a bútorokon körbeugrálunk. A szobák az iránypont perspektíva elvei alapján lettek megalkotva, tehát a szoba - relative - távolabbnak látszó részein a bútorok "alacsonyabbak", itt felugorhatunk rájuk.

A későbbiekben a mellékelt térképen látható helyszínek nevére hivatkozunk. A helyszínre történő eljutást nem részletezzük, ez a térkép alapján nyilvánvaló.

A kaland a gyermekszobából indul, ahol a játékpolicról el kell vennünk a köpöcsövet. A játékpolicra a könyvespolc tartóoszlopairól juthatunk át. A köpöcső közelébe állva tegyük be az egyes zsebünkbe ('1' billentyű), majd potyogjunk le a polcra. Amíg a köpöcső nálunk van, a tűzgomb minden megnyomásakor Jack előrántja és lök egyet vele. Ha a történet eltalálja valamelyik ellenséget, a rosszasságmérő növekszik és az ellenség megtámad bennünket (ez addig tart míg ki nem lépünk a szobából, ha újra bejövünk a sértett nem ismer meg minket, újabb csínyig nem támad). A járőreket folyamatosan lövöldözve menjünk el a rendőrségre (POLICE). A találatok addig növelik a rosszasságmérőt, amíg az el nem éri a felső sor harmadik beosztását (15%). Ezután már felesleges lövöldöznünk, csak a felnőttek haragját vonjuk magunkra.

A rendőrségen vegyük fel a hatalmas elemet, majd menjünk át a szomszédos börtönbe és ugorjunk fel a szekrényre. Innen pottyantsuk le a köpöcsövet (a rosszasságmérő növekszik, a rendőr odaáll a szekrény elé és ha leugrunk támad) és vegyük fel a helyére a 8 tonnás súlyt.

Menjünk át a mikrogépek boltjába (JUST MICRO), ahol a nála lévő elem segítségével Jack bevezeti az áramot a pult bal alsó részén található kapcsolótáblába. Apró műhibán folytán összekeveri a pólusokat, minekfolytán a hálózatba bekapcsolt számítógépek visszaadják lelküket alkotójuknak.

Menjünk el a Zocney & Co. Ltd. helyi kirendeltségére (HUMMO SOCKS), ahol a futószalagra felugorva Jack elejti a 8 tonnás súlyt. Ebből kifolyólag a futószalag meghibásodik és leáll. A város hónapokig friss zokni nélkül marad, ami - figyelembe véve, hogy itt se nagyon szeretik mosni a használt zoknikat - környezetvédelmi szempontból (a város levegőjének védelme) elég súlyos dolog. Törjük össze a súlyt.

A következő teendők a mosodában (LAUNDERETTE) felvenni a ragasztós fiolát, ami a mosógépek tetején található. Ide csak a bal oldalon lévő polcra tudunk átugrani. A ragasztós tubussal - szódabikarbóna híján - a fogorvosnál (GUMMO'S CHOMPING MOLARS) a futószalagon gyártott protéziseket fogjuk kezelni. A ragasztótól a protézisek összeragadnak és a város foghiánnyal küzdő polgárai a következő hetekben nem tudják kimondani azt a szót, hogy "kartonvarrónő". Törjük össze a ragasztót.





# JACK THE NIPPER

Induljunk el a bank felé. A bank előtti pályán (a zöldövezet határán) a fal tövében találunk egy kulcsot, amit magunkhoz veszünk. Ha ezzel megyünk be a bankba, láthatóvá válik a radiátor mögötti titkos páncélterem bejárata. Tegyük le a bankban a kulcsot és vegyük fel az ajtóban álló floppy-lemezt. Ezt szemből nagyon nehéz megcsinálni, mert könnyen - idő előtt - átkerülhetünk a páncélterembe és innen nincs visszaút a bankba, megint körbe kell járnunk a fél világot, hogy visszajussunk. Ezért álljunk Jack-kel a bejárat melletti sarokba és onnan jöjjünk be a floppy-lemez elé. Így már felvehetjük és bemehetünk a páncélterembe. Itt teljesen sajátos módon egy mosóporos dobozban sósavat tárolnak, amit szintén fel kell vennünk.

A kijáraton kilépve a hálószoza egyik szekrényének tetején találjuk magunkat. Menjünk ki az utcára és sétáljunk el ismét a mosodába. Itt nagyüzemben folyik a márkás ruhák tisztítása, amiből természetesen Jack is ki akarja venni a részét. Ha odaállunk az első mosógép ablakához, Jack beleönti a "mosóport" a gépbe. A mosott ruhák tulajait heveny gutaütés éri, mert a gépből később kiszedett ruhákra már csak a "toprongy" kifejezés használható. Törjük össze a mosóporos dobozt.


Következő utunk a számítógépgyárba (TECHNOLOGICAL RESEARCH) vezet: a jobb alsó sarokban lévő terminálhoz felugorva Jack a nála lévő lemezzel betölti a "RESET SYSTEM V0.0" operációs rendszert. Ennek funkciója abban merül ki, hogy törölkrezteti a számítógépgyárat vezérlő számítógépet és a város polgárai soha többé nem tudnak játszani a "JACK THE NIPPER" című, mely gondolati lírát kifejező játékprogramjukkal. Összetörhetjük a lemezt is.

Menjünk vissza a bankban hagyott kulcsért, ami a maga nemében univerzális szerkezet: nemcsak a bank, hanem a múzeum (MUSEUM) páncéltermét is kinyitja. A múzeumot nem tartózzák, tehát nemcsak az állványzaton hanem a főkapun is bejuthatunk. A múzeum I-ben nem Esterházy-madonnák és Raffaello-képek láthatóak - mint egy sajnálatos eset is bizonyítja ezek fogyó árak -, hanem egy nagy darab cumi. Döntsünk úgy, hogy nem szeretjük az avantgarde-művészetet, dobjuk le a cumit a talapzatról, majd menjünk át a múzeum II-be. Jack nem szereti a hagyományos szobrokat sem, le kell dobnunk a bal alsó sarokban lévő mellszobrot is. Tegyük le a kulcsot és menjünk be a páncélterembe. A másik ajtón keresztül egy képből a kísértetek nappalijában kornyadozó hűsevő növény karjaiba pottyannunk, ami azonnal megkezdí energiánk elfogyasztását. Sürgősen távozzunk a szomszéd szobába, ahol felvesszük a polcon lévő dudát, a következő szobában pedig a bombát. Az ajtón át kijutunk a temetőbe.

A dudával felszerelkezett Jack most a város állatvédő egyesületének fog a kedvébe járni: átbállagunk az óvoda II.-be (PLAYSKOOL második szobája), ahol az édesdeden szendergő macska előtt megnyomjuk a tűzgombot. Jack előrántja a dudát és ráülköli a macskára, ami a szó szoros értelmében a falra mászik idegességében és a játék további részein is csak onnan hajlandó figyelni a történéseket. Jack megelégedve konstataálja hogy ért az állatokhoz, újabb célpontjának a rendőrségen alvó macskát szemeli ki. A hatás ugyanez. Ha már itt vagyunk, menjünk át a börtönbe is és az első cellaajtónál vegyük elő a bombát. A bekövetkező robbanás bedönti a cellák ajtaját és kiszabadulnak a rabok.

Menjünk el a vegyiárkereskedésbe (I. BLOOM) és vegyük fel a jobb oldali polc legvégén található tápsókat tartalmazó két üvegecskét. Az üvegeket a kertben használjuk fel, elővétel után a tápsók kifejtik - némiképpen rendhagyó - hatásukat: kipusztítják az összes virágot. Vegyük vissza az üvegeket és távozzunk.

# JACK THE NIPPER



Jack-ék házában, a szobában újabb macska szunyókál, ő is megér egy dudaszót. Miután ő is elfoglalta az őt megillető helyet a plafonon, menjünk át a konyhába. A tányérok polcára felugorva dobáljuk le a földre a dudát és az üvegeket majd - hogy ne végezzünk fél munkát - a polcon lévő tányérokat is. Miután kimentünk az utcára, menjünk be a szemben lévő játékboltba (TOY SHOP) és dobáljuk le azokat a macikat is, amelyeket fel tudunk venni (a teljes maci látszik).

Következő utunk a temetőbe vezet. A hátul álló kísértet mögött egy zsák van, ezt vegyük fel és menjünk át a szomszédos kertbe. A zsák elvileg veteménymagot tartalmaz, de ha elővesszük a kertben, nem igazán csodaszép tubarózsákat, sokkal inkább ronda húsevő növényeket növeszthetünk. A finomabb növényekhez szokott kertész ezt láthatólag rossz néven veszi, haragja elől - a zsák újbóli felvétele után - távozzunk a helyszínről. Alkalomadtán törjük össze a zsákot.

Az óvodában vegyük fel a jobbra lévő billet és menjünk el a kínai boltba (CHINA SHOPPE). Itt dobáljuk le a pult feletti polcon látható tányérokat, majd a magasból lepotyogva menjünk a radiátor elé és vegyük elő a billet. Ennek úgy látszik, már volt "lakója", mert a szobát azonnal átható illat (szag...) tölti be. A tulaj rendkívüli módon nehezményezi, hogy a radiátor alá öntöttük kisebb-nagyobb "dolgainkat", tehát minél előbb távozzunk.

Menjünk el a múzeumba a kulcsért és törjük össze, majd irány az óvoda. Az óvoda II.-ben a pult bal szélén egy kis halom áll, egy zsebbeli kaptár. Vegyük fel, kerüljük meg a fél világot, térjünk vissza az óvoda I-be és helyezzük el a kályha előtt. Kerregő hangot hallunk, ami azt jelzi, hogy a kaptár megtelt méhekkel. Vegyük fel, siessünk vissza a parkba, ahol a kaptár elővétele után szabadon engedjük a méheket. A zümmögő finomságokat a húsevő növények jó étvággal elfogyasztják. A kertész már azt is neheztelte, hogy ilyen növényzettel ültettük be a parkot, de az már valószínűleg a gutaütés nevű jelenséget idézi elő nála, hogy méhekkel etetjük őket...

Miután összetörtük a zsákot a rosszszaságmérő 99 százalékot mutat. Hogy mit kell tenni ezután és mi a játék vége? Ennek kiderítését már a kedves Olvasóra bízuk...

## Drökelet POKE:

A BASIC rész betöltése után 'BREAK', majd PAPER 7, 2 x ENTER, és előtűnik a betöltő listája. Most adjuk meg a következőt: POKE 23834, 201, és adjuk ki: RUN. Indítsuk el a magnetofont, és töltsük be a képernyőt, majd az azt követő nagy kódot. Ha megjelenik az 'OK' üzenet, állítsuk le a magnetofont (a program még nem töltődött be), és írjuk be a következőket: POKE 43516,62: POKE 43517,4: POKE 43518,183: POKE 43519,0: POKE 23834,33: RANDOMIZE USR 23834. ENTER megnyomása után a program várja az utolsó blokk betöltését, indítsuk el a magnetofont, és betöltés után végtelen életünk lesz.



# SUPERBOWL

A

z OCEAN Software Inc. egyik legérdekesebben kivitelezett sportszimulációja, jó minőségű animációval színesítve. A játékhöz két játékos szükséges, akik egy amerikai futballmecsset, rugby-t játszanak egymás ellen. Mindkét csapat 11-11 játékosal rendelkezik. A játék célja a játékidőben minél több pontot elérni.

Ahhoz, hogy megértsük a játék lényegét, nem árt, ha rendelkezünk némi információval a rugby szabályait illetően. A pálya hossza 100 yard. A játék négy negyedből áll, negyedenként 1500 időegységből.

Az óra csak a "tisztá" játékidőt méri, tehát csak azt, amikor a labda játékban van. Ha a negyed valamely csapat akciója közben érne véget, hosszabítás következik az akció befejezéséig, illetve a labda elvesztéséig. A negyedek között nincs térfélcseré, a csapatok az egész mérkőzés folyamán ugyanabba az irányba támadnak. Egy csapat játékosai két kategóriát képviselnek: az 5 "futóember" célja a labda gólba juttatása, amit a 6 "ék" - finoman szólva - fizikailag támogat. A labdát rúgni és dobni is lehet.

A játék elején bejelentkező menüben a kívánt formulához tartozó szám megnyomásával kiválaszthatjuk a két játékos irányítási opcióit. Egyenlő képességű játékosoknál célszerű az 1. opciót választani, mivel a joystick/billentyűzet leosztás egyenlőtlenné teszi a küzdelmet. Az irányító billentyűk ebben az esetben a következők:

|         |              |         |         |
|---------|--------------|---------|---------|
| Fel:    | 'A'          | illetve | 'O'     |
| Le:     | 'CAPS SHIFT' | illetve | 'P'     |
| Jobbra: | 'Q'          | illetve | 'ENTER' |
| Balra:  | 'I'          | illetve | 'SPACE' |
| Tűz:    | 'S'          | illetve | 'O'     |

A játékot a 'O' billentyű megnyomásával indíthatjuk. A játék képernyőjén a következő információkat láthatjuk:

SCORE: A mérkőzés állása (ez nem a gólokat, hanem az azokért szerzett pontokat jelzi)

PWR: A negyedből hátralévő idő

QTR: Az aktuális negyed

PWR: Itt két funkció is látható: ponttrügás(dobás)-nál a rúgás erőssége, illetve akció közben az indulás száma

A PWR jelző alatti levő két kis képernyőn az akció közben történt események szimulációját láthatjuk. A képernyő jobb oldali része maga a pálya.



# SUPERBOWL



A képernyő bal felén (a szaggatott vonallal bekeretezett részben) az új indulások előtt az előző indulás eseményeit figyelhetjük meg, nagyban.

Az 1. játékos a fekete sisakos ("PATRIOTS") csapatot felülről lefelé, a 2. játékos a fehér sisakos csapatot ("BEARS") alulról felfelé irányítja. Az 1. játékos csapatát a pályán fekete, a 2. játékos csapatát fehér négyszögek jelzik. Minden csapatban az egyik négyszög be van keretezve, ez a csapatnak azt a játékosát jelzi, amelyet a labda játékba kerülése után irányítunk (ez változtatható). A többi játékos a stratégia alapján a gép által megszabott feladata szerint mozog.

A játék középkezddéssel kezdődik. A labdát az PATRIOTS csapat kapitánya indítja útjára. Az 1. játékosnak a jobbra-balra gombokkal be kell állítani a kezdőrúgás erősségét. Ez a 4. ablakban lévő, "POWER" feliratú skálán mérhető le. Ha beállítottuk, nyomjuk meg az 'ENTER' billentyűt. A pályán látható, hogy a labda játékba került és - látszólag - teljes kavalkád uralkodik. Igyekezünk az általunk irányított játékos-sal a labda irányába. Közben az 5-6. ablakokban kövessük nyomon a játék mozgalmasságát, ahol 16 éven felüli filmekbe kívánczoló események zajlanak: a két csapat tagjainak találkozásakor érdekes történésekre kerül sor. Ez leginkább a "heveny verekedés" nevű jelenségre hasonlít. Ha valamelyik csapat megszerezte a labdát, a képernyő bal oldalán megjelenik a "NEW 1ST DOWN ... HAVE THE BALL" felirat, amely azt jelzi, hogy új akció kezdődik (a pontozott részen látható a labdát birtokló csapat neve). Az idő megáll és a játékosok kiválaszthatják az általuk alkalmazni kívánt stratégiát.

Támadónak minősül az a csapat, amelyik a labdát birtokolja. Feladatuk, hogy maximum 5 indulással az ellenfél kapujáig jussanak vagy gólt érjenek el. A támadó stratégia a pillanatnyi pozíció, illetve a játékos szeszélye alapján alakulhat ki. Minden induláskor a támadó áll fel először, ehhez alkalmazkodhat a védő. A támadó stratégiát egy menürendszerben állíthatjuk össze. A főmenüben eldönthetjük, hogy az indulás milyen formában zajlik. A következőkben nem ismertetjük az almenüben választható támadási stratégiák jelentőségét, ez próbálkozással tapasztalható ki.

LONG PASS (hosszú passz) játékrendszer: a labdát a dobó ember magasan, hosszan és erősen passzolja, így csak a kijelölt játékoshoz - vagy annak időközben történt elmozdulása esetén - a helyére érkezik.

- SHOT GUN (sörétes puska) forma:

A futóemberek az ékek mögött aszimmetrikusan helyezkednek el. Az indulás súlypontja látszólag a bal szélre tolódik, de a hosszúpasszos játékrendszerből következik, hogy a jobbszél is futtatható, viszont az ellenfél ezt egy jó védelem felállításával könnyen ellensúlyozhatja. A SHOT GUN-forma előnye, hogy a futóemberek az ékek közel helyezkednek el, könnyen tért nyerhetnek.

- SPLIT RED (rajvonal) forma:

Csak a két szélső futóember használható a térdnyerésre, de azok a labdát azonnal megkapják (biztosan nem szerezheti meg az ellenfél). Célszerű az irányított embernek valamelyik szélsőt választanunk, a hátsókkal és az ékekkel nemigen tudunk mit kezdeni. A szélsókkal a pálya szélén végigtörhetünk, az ékek és a hátsó futók fedeznek bennünket.



# SUPERBOWL

## - OPPOSITE BROWN (megosztott) forma:

Nem eredményez túl gyors támadást, de néhány esetben (pl. gólvonal előtt) szerencsés megoldás a jobbszélsőre alapozni, ugyanis jól irányítva, az ékek védelmében betörhet a gólerületre extra ponthoz juttatva ezzel csapatunkat. Célszerű irányított embernek is a jobbszélsőt választanunk.

SHORT PASS (rövid passz) játékrendszer: a labdát a dobóember alacsonyán és közepes erővel dobja. Így a labda átvételére kijelölt játékos és a dobóember közötti játékosok is elkaphatják a labdát. A játékrendszer nagyobb kombinációk kidolgozására is alkalmas, de hátránya, hogy az ellenfél labdára illetve emberre menő játékosai könnyen megállíthatják a futóembert, vagy - ne adj isten! - megszerezhetik a labdát.

## - SPLIT (RED) forma:

Ugyanaz mint a LONG PASS játékrendszerben, de nem csak a kijelölt futó kaphatja meg a labdát, hanem más játékosok is.

## - DOUBLE WING (dupla szárny) forma:

Széthúzott alakzat, a szélsők távol helyezkednek el az ékektől. A bal szélsőt megjátszva megtörténhet, hogy a közte és a dobóember között elhelyezkedő játékos veszi át a labdát. Ekkor az ellenfél emberfogó játékosai a jobb szélsőnkre támadnak, miközben az irányított emberünkkel a labda átvétele után a másik oldal felé vágta a tért nyerhetünk.

## - TRIPLE WING (három szárny) forma:

Az egyik leghatékonyabb támadási forma ebben a játékrendszerben. A két szélső a majdnem teljesen a szélre húzódva, az ékekkel egy vonalban várja a labdát. Ha a passz sikeres volt, majdnem biztos, hogy a gólerületig tudunk előretörni. A hátránya is az előnyében rejlik: az ékek túl távol állnak a futóktól, hogy fedezhessék őket, tehát egy jól felállított védelem könnyen keresztülhúzhatja számításainkat.

RUSH PLAY (rohamjáték) játékrendszer: a nevéből is kiderül, hogy a gólerület megrohama a játékrend célja. Az ellenfél kapujának közelében célszerű alkalmazni. Ebből általában igen tumultuózus, szívmelengető jelenetek kerekednek ki: az előerőben jelentős kár keletkezik.

## - I FORMATION (I-felállítás) forma:

Az ékek csak közvetetten támogathatják a labdával megjátszott szélsőket, mivel túl messze vannak tőlük. A szélsők közül - pozíciójukból adódóan - egyenlő eséllyel indíthatjuk bármelyiket: a balszélső az ékek vonalában, de az ellenfél védőjéhez túl közel, a jobbszélső az ellenféltől távolabb, de 2 yarddal hátrább helyezkedik el.

## - NEAR BLUE forma:

Hasonló az I-felálláshoz, csak a hátul elhelyezkedő futóemberek pozíciója változott. A szélsőkre is ugyanazok az instrukciók vonatkoznak. A két felállítás különbsége csak ott jelentkezik, ha irányított embernek a hátsók közül választunk.



## - NEAR BLUE SLOT forma:

A legjobb támadási forma ebben a játékrendben. Egyetlen szélső van csak, teljesen a jobb szélre húzódva, amelyre a védelemből legalább 2 embert kell állítani, hogy megakadályozzák az előretörésben. Irányított és megjátszott embernek is célszerű a szélsőt választani.

SPECIAL PLAY (speciális) játékrendszer: speciális esetekben illetve jobb ötlet híján alkalmazható formulák tartoznak ide.

## - FIELD GOAL (kapuradobás) forma:

Ha a kapuhoz elég közel és szemben állunk, választhatjuk ezt a formát. A védők beállítása után a 4. ablakban egy középkezdéshez hasonló skála jelenik meg, amelyen a rádobás erősségét határozhatjuk meg. Itt célszerű a maximális értéket beállítani, mert ha gyengén dobunk a labda esetleg nem megy el a kapuig, vagy a betömörülő védők megszerzik.

## PUNT (pontrúgás) forma:

Hasonló a FIELD GOAL formulához, de itt a labdát nem rádobjuk, hanem rárúgjuk a kapura. A többi instrukció megegyezik az előbbi formáéval.

## - GOAL LINE RUSH (gólvonal megrohamozása) forma:

Eleg suta egy támadási forma, csak akkor érdemes használni ha már semmi jobb nem jut eszünkbe. A futók és az ékek is egy kupacban helyezkednek el, a labda játékba hozásakor toronyiránt rohamoznak a gólrterület felé. Ez általában semmit sem eredményez, rosszabb esetben a labda elvesztését.

Ha a labdát valamely játékoskal a gólrterületre sikerült juttatnunk, a kis ablakban láthatjuk, hogy a játékosunk előrevetődve feldobja a labdát. Az akció befejeződött, 6 pontot és egy extra lövést kapunk. Az extra lövés megegyezik a PUNT és FIELD GOAL formákkal, de - míg azoknál 3 - itt 1 pontot érhetünk el.

Ha a labda valamilyen módon (pontrúgásnál, rövid passznál stb.) "holt" játéktérbe jut, vagyis az egyik csapat sem tudja megszerezni, "SAFETY" állásba állnak fel a csapatok. Ez a kezdéshez hasonlóan zajlik, nem szükségszerűen a pálya középrészén.

A menük opciói között a fel-le billentyűvel váltogathatunk és a tűz gombbal szelektálhatunk. Ha kiválasztottuk a kívánt támadási stratégiát, egy újabb menüt kapunk eredményül, amely a következő opciókat tartalmazza:

MAIN MENU                      visszatérés a főmenühöz

PREVIOUS MENU                a támadási stratégia újraválasztása

NEXT FRAME                - választásával azt szemlélhetjük, hogy a beállított stratégiából adódóan a játékosoknak elméletileg milyen lépéseket kellene tenniük



# SUPERBOWL

**SETUP RECEIVER** - a labdával megjátszani kívánt játékos kiválasztása. A jobbra-balra billentyűkkel váltogathatunk a játékosok között. Ha a keret az általunk kívánt játékoson van, nyomjuk meg a tűz billentyűt, amíg BEEP-zajt nem hallunk.

A menü alsó sorában látható a kiválasztott stratégia megnevezése.

Ha beállítottuk az összes általunk kívánt paramétert, térjünk vissza a főmenübe (MAIN MENU) és válasszuk a PLAY GAME opciót. A vezérlés ekkor átkerül a védőcsapat játékosának kezébe, aki kiválaszthatja a támadási stratégia ellen alkalmazni kívánt védelmi rendszert.

A játékban négyféle védelem között válogathatunk, alapértelmezésben a 3-4-4 védelem van beállítva. A védők főmenüjében valamely opciót választva, azonnal megjelenik a felállt védelem.

A védelmi rendszereknél nem nyújtunk bővebb instrukciókat a felállások előnyeinek és hátrányainak elemzésével, mert a támadó alakzatok ismertetéséből logikusan következik, hogy milyen védelem alkalmazandó ellene. Általános szabály, hogy az ellenfél futóembereit, megjátszott embereit és szélsőit emberfogásos rendszerrel kell fedezni. Ezt a védelem kiválasztása után megjelenő védelem-táblában állíthatjuk be. Itt a két csapat játékosainak számai láthatóak, a jobb oldali a támadókat, a bal oldali a védőket jelképezi. A védők között a le-fel billentyűkkel mozoghatunk. Az éppen aktuális védőnél az általa fogott ellenséges játékos, illetve a "BALL" felirat vált inverzre, ami azt jelenti, hogy a játékosunk nem embert fog, hanem a labdára megy. Ha nem vagyunk megelégedve az eredetileg beprogramozott védelmi rendszerrel, tetszés szerint megváltoztathatjuk. A változtatni kívánt játékos számánál megállva nyomjuk meg a tűz gombot a BEEP-zajig, majd a jobbra-balra és a tűz billentyűkkel válasszuk ki, hogy a védőnk melyik embert fogja. Ezt a pályán a bekeretezett ellenfél, a menüben a fogott játékos számának invertálódása jelzi. Egy ellenfélre (pl. a megjátszott szélsőre) akár több embert is ráállíthatunk. Ha azt akarjuk, hogy játékosunk ne embert fogjon, hanem a labda megszerzésére törekedjen, állítsuk a BALL rovatra az inverz fényt. A FREE rovatot választva a pályán bekeretezve láthatjuk az ellenfél általunk szabadon hagyott játékosait.

Ha beállítottuk a védelmet és az azon belül alkalmazni kívánt rendszert, térjünk vissza a menübe, ahol kiválaszthatjuk az általunk irányítani kívánt játékost (a támadóhoz hasonlóan történik). Ezután a RETURN TO PLAY opciót választva - az ellenfél által megnyomott tűz gomb hatására - a támadók dobóembere megjátssza a labdát, megkezdődik az akció.

Ha a támadás elakad, a gép "... YARD GAIN" illetve "... YARD LOSS" felirattal jelzi, hogy a támadók hány yardot haladtak előre illetve szorultak vissza. A "...DOWN" felirat azt mutatja, hogy a támadó hanyadszor indul. Ha az ötödik indulás sem jár sikerrel, a labdát a másik csapatnak kell átadni. A védő- és támadóstratégiák beállítása minden indulás után újra következik. Természetesen ezeket nem kötelező mindig újraállítani, csak akkor, ha új stratégiát kívánunk alkalmazni.

A menürendszer használata eleinte kissé bonyolultnak tűnik, de miután belejöttünk, a játék kitűnő szórakozást nyújt. Egy teljes mérkőzés lebonyolítása akár több órát is igénybe vehet, tehát a két játékost hosszú ideig tartósan a géphez köti. A sportszimulációk kedvelői - az első próbálkozások után - bizonyára nagyon megkedvelik ezt a játékot.

## A SPRITE-SZERKESZTŐ BETÖLTÉSE ÉS INDÍTÁSA

4

WHITE LIGHTNING program sprite-generátora SPT/GEN néven található meg a gyári kazettán, betöltése hagyományos módon (LOAD "" vagy LOAD "SPT/GEN") történik. A program egy kérdéssel jelentkezik be: el kell döntenünk, hogy hideg- (COLD) vagy melegindítással (WARM START) kívánjuk-e a szerkesztőt elindítani. A választás a kívánt eljárásához tartozó inverz betű ('C' vagy 'W') megnyomásával történik az alábbi következményekkel:

**COLD START:** a memóriában található összes sprite törlődik, a rendszerváltozók inicializálódnak, tehát a program alapállapotba áll be. Az eddigi munkánk teljes törlésére és a demo-sprite-ok betöltése előtt használatos. A rendszert - betöltés után - mindig COLD START-tal kell elindítanunk.

**WARM START:** a memóriában tárolt sprite-ok és rendszerváltozók nem törlődnek. Véletlenül 'BREAK'-használat vagy - esetleges - hibaüzenetet eredményező hiba esetén újraindítás (GO TO 3) után melegindítást használva a program beállásáig meglévő adatokkal tovább folytathatjuk a munkát. WARM START csak egy - a program indításaakor - előzőleg használt hidegindítás után használható.

Az indítási paraméter beállítása után egy újabb kérdést kapunk, amelyben a program érdeklődik, hogy meg kívánjuk-e változtatni a puffer méretét. Amikor a WHITE LIGHTNING ún. background (háttér) üzemmódban van (ld. a későbbiekben), a memória felső része egy törölhető blokk, a puffer. Ennek a mérete a program működésétől és a kiszámított adatoktól függ. A SPRITE-GENERATOR működésekor alapállapotban ez a méret 256 byte. A puffer a későbbiekben lesz hasznos, most egyenlőre ne változtassuk meg a méretét.

## A SZERKESZTŐ KÉPERNYŐI


Az előbbi két paraméter beállítása után rövid időn belül feltűnik a szerkesztő-munkaasztal.

A képernyő bal felső részén (a továbbiakban munkatábla) látható egy karakter kinagyított képe, amelyben a jobb oldali sprite-szerkesztő képernyőre (a továbbiakban munkaterület) kerülő karaktereket szerkeszthetjük meg illetve finomításokat végezhetünk.

A munkatábla bal felső sarkában látható a karakterkurzor, amit a kurzor-vezérlő billentyűkkel (2-8) mozgathatunk. A kurzor mozgatása "virtuális", vagyis ha pl. jobb oldalon kimegyünk vele, a bal oldalon fog megjelenni. Ha a kurzor pozíciójában megnyomjuk a '9' billentyűt, az adott pozíció sötét színűre vált (ezt természetesen csak akkor mérhetjük le, ha a kurzort tovább léptetjük). Ez azt jelenti,

hogy a szerkesztett karakter adott pozíciója a munkaterületre kerüléskor INK színű lesz. Ha a pixel pozíciója nem felel meg elképzeléseinknek, a - kurzort a pozíciójába állítva - '0' billentyű megnyomásával újra PAPER színűvé változtathatjuk a pixelpozíciót. A munkatábla teljes törlése a 'Q' billentyűvel lehetséges.

A munkatábla bal oldalán láthatjuk a szerkesztett karakterre vonatkozó attribútum-információk kapcsolóit. Ezeket nem szükséges külön magyarázni, a kapcsolók tulajdonképpen a normál Spectrum-BASIC funkciójukat látják el. A funkciók után áll a kapcsolóra vonatkozó számkód, ami meghatározza a színeket (INK, PAPER) illetve a funkciót kapcsolja ki/be. A számkódok állítása következőképpen történik: a funkcióhoz tartozó billentyű megnyomása után (a funkció villog) begépeljük a ki-



vánt számkódot. A funkciókhoz tartozó  
billentyűk:

```
'X': INK      (0-7)
'C': PAPER    (0-7)
'B': BRIGHT  (0-1)
'V': FLASH    (0-1)
'A': ATTR     (0-1)
```

A kapcsolók átállítása után a munkatáblán látszólag semmi sem történik, de a szerkesztett karakter a munkaterületre történő átmásoláskor már az új attribútum-adatokkal fog átkerülni.

A képernyő jobb felső részén található a

sprite-ok tulajdonképpeni szerkesztője, a munkaterület. Ide másolhatjuk át a munkaláblán megszerkesztett karaktereket. A karakterek a munkaterület két kurzora (X és Y-kurzor) által meghatározott pozícióba (a két kurzor metszéspontjába) kerülnek. A kurzorok mindenkor pozíciójának kijelzése a képernyő alatt, az XPOS és YPOS mezők után történik, a sorokhoz/oszlopokhoz rendelt hexadecimális számok alapján. A kurzorok mozgatása hasonló a karakterkurzoréhoz, a 'SYMBOL SHIFT 5-8' (X-kurzor) és a 'SYMBOL SHIFT 6-7' (Y-kurzor) billentyűkkel történik. A munkaterület teljes törlése a 'SYMBOL SHIFT Q' billentyűk megnyomásával történik.

## AZ INFORMÁCIÓS ABLAK

A képernyő alsó részén látható a program kommunikációs ablaka, amely a munkaterületen szerkesztett sprite-ra vonatkozó adatokat tartalmazza:

MEMORY LEFT: a sprite-ok szerkesztésére felhasználható memóriaterületet jelzi, alapállapotban 12549 byte. Vigyázat, ez az adat csak a memóriába a GET használatával már bekerült sprite-okra vonatkozik!

XPOS,YPOS: erről már beszéltünk, a munkaterület kurzorainak pozícióját tartalmazza, hexadecimálisan.

SPRITE: a szerkesztőről memóriába eltárolt sprite kezdőcíme.

SPST: a sprite-térület kezdőcíme a memóriában, alapállapotban 65279.

SPND: a sprite-terület végcíme a memóriában, alapsállapotban - nincs egy sprite sem a memóriában - 65279.

**SPRITE HEIGHT:** a szerkesztett sprite magasságát jelöli karakterekben. A jelölés maximum 15 karakter mértékig terjedhet (a munkaterület mérete) bár a LIGHTNING egyik funkciójával ennél nagyobb sprite-okat is definiálhatunk.

SPRITE LENGTH: a szerkesztett sprite szélességét jelöli karakterekben (max. 15).

SPRITE NUMBER: az aktuális sprite száma

Az információs ablak alatt található az input-sor, amelyben a szerkesztő funkció-

billentyűihez tartozó adatokat vihetjük be illetve a funkciók végrehajtását hagyhatjuk jóvá.

A következő fejezetben megismerkedhetünk a sprite-generátor további funkciókat el-  
látó billentyűinek használatával.

### A SPRITE-GENERATOR EGYÉB FUNKCIÓBILLENTYŰI

A sprite-generátor alábbiakban ismertetett funkcióbillentyűi a megszerkesztett sprite-okkal történő manipulációkra alkalmazhatóak, az általuk kiváltott funkciókat - a hibák elkerülése végett - a megjelenő kérdésre történő 'Y' (YES) válasszal kell jóváhagynunk:

'Z': karakter hívása az arcade-készletből. Az input-sorban be kell gépelnünk a kívánt karakter számát, majd RETURN. A kiválasztott sprite megjelenik a munkaterület aktuális pozíciójában.

'K': az aktuális karakter átmásolása a munkatáblára.

'G' (GET): sprite elhelyezése a memóriában, az aktuális paraméterek szerint (a sprite villog).

'P' (PUT): a SPRITE változó által meghatározott sprite előhívása a memóriából. Ha SPRITE számú sprite nem létezik a memóriában (nem lett GET-tel elhelyezve) "Error: SPRITES NOT DEFINED" hibaüzenetet kapunk.

'J': karakter átmásolása a munkatábláról a munkaterület aktuális pozíciójába.

'S' (SPRITE): a sprite sorszámaának megadása.

'L' (LENGTH): a sprite szélességének a beállítása (1-15).

'H' (HEIGHT): a sprite magasságának a beállítása (1-15).

'W' (WIPE SPRITE): a SPRITE változó által meghatározott sprite törlése a memóriából.

'E': a billentyű megnyomása egy sprite megjelenésével történő manipulációkat szolgálja egy újabb menü segítségével:

1. invertálja a sprite-ot (a PAPER és INK színek felcserélődnek)
2. a függőleges tengelyre tükrözi a sprite képpont-adatait
3. a függőleges tengelyre tükrözi a sprite ATTR-adatait

'R' (ROTATION): új sprite definiálásával (a szöveget nekünk kell megadnunk az 1-255 intervallumban) 90 fokkal elforgatja a memóriában az aktuális karaktert és a SPRITE változót automatikusan átváltja az új karakter számára amelyet PUT-tal ('P') az aktuális munkaterület-pozícióba helyezhetünk.

'I': a munkaterületen - az 'L' (LENGTH) és 'H' (HEIGHT) billentyűkkel - beállított területet az aktuális attribútum-értékekkel (INK, PAPER stb.) tölti fel.

'U': a munkaterület beállított részének attribútumait átírja az attribútum-kapcsolókba.

'M': a billentyű megnyomása után kiválaszthatjuk, hogy milyen manipuláció történjen (invertálás, tükrözés, FLASH), de a kiválasztott funkció a memóriában fog végrehajtódni.

'N': a billentyű megnyomása után nem kell mindig YES válasszal megerősítenünk a művelet végrehajtását

'Y': a megerősítési kérdések visszakapcsolása

'O': két sprite logikai összevonása, a megjelenő menüből kiválaszthatjuk, hogy milyen formában történjen az összegzés (GETOR, GETXOR, GETAND)

'F': a munkaterület adott területének villogtatása

A munkaterület beállított területén az ott elhelyezkedő sprite-ot pixel-scrollal

(képpontonként léptetve) görgethetjük. A görgetés a következő billentyűkkel történik:

'SYMBOL SHIFT T': balra  
'SYMBOL SHIFT I': jobbra  
'SYMBOL SHIFT Y': le  
'SYMBOL SHIFT U': fel

A 'D' billentyű megnyomása után a DIRECT DATA INPUT üzemmódba léphetünk. Ezzel az eljárással a billentyűzetről vihetjük be egy karakter adatait, nem kell a munkatáblán dolgoznunk. A program 8 byte begépelését várja (ennyi adat határoz meg egy karaktert, egy pixelsor 1 byte). Az egyes byte-ok begépelése után meg kell nyomnunk az 'ENTER' billentyűt.

#### A SPRITE-GENERATOR INPUT/OUTPUT FUNKCIÓI

A szerkesztőben megalkotott sprite-okat - természetesen - felhasználhatjuk a WHITE LIGHTNING-ban írt programjainkban, de ezeket előbb adathordozóra kell mentelnünk. A sprite-generátor memóriájában levő sprite-okat egy fájlba sprite-készletként menthetjük ki.

A kimentés a 'SYMBOL SHIFT S' billentyűk megnyomásával történik. Ezután meghatározhatjuk, hogy a készletet még tovább kívánjuk-e módosítani a sprite-generátorral (1.opció) vagy már készen van, a WHITE LIGHTNING által kezelhető formában kérjük a kimentést (2. opció, a kimentés előtt a program kiírja a sprite-terület

(SPST) kezdőcímét is). Bármelyik opció választása újabb kérdést eredményez: magnóra vagy microdrive-ra kívánjuk-e a kimentést? A kívánt adathordozó kiválasztása után meg kell adnunk a sprite-file nevét és elindítani a kimentést.

A sprite-file-ok betöltése a 'SYMBOL SHIFT J' billentyűkkel történik. Ezután meg kell határoznunk, hogy milyen adathordozóról történik a töltés és be kell gépelnünk a betölteni kívánt file nevét.

A program futása közben a 'SYMBOL SHIFT F' billentyűk megnyomásával lehetőség van a microdrive-kazetta formattálására.





## BEEP ERŐSÍTŐ

**E**z egy kis eszköz a Spectrumhoz, amely lehetővé teszi a BEEP hang kieroősítését. Hogyan működik? Nos mindenekelőtt a legfontosabb, nem kell hozzá elem, a Spectrum +9 V-os hálózati tápforrását "csapoljuk meg".

A hangerő szabályozásához potenciométert használhatunk, míg a hang egyszerű hangszórón megszólaltatható.

A csatolást célszerű két lépcsőben megoldani, vagyis a Spectrum hálózati (2,1 mm-es) tápforrás dugóját az erősítőbe épített aljzatba, míg az erősítóből kilépő vezeték végére szerelt 2,1 mm hálózati tápforrás dugót a Spectrum aljzatába dugjuk.

A 3,5 mm JACK dugót a Spectrumnak a MIC vagy EAR aljzatába is helyezhetjük, innen vesszük le az erősíteni kívánt jelet. Az áramkör kapcsolási vázlata a következő:



### Alkatrészlista

### Javasolt bekapcsolási sorrend

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Potenciométer                  | 1 db. 22K LOG               |
| IC                             | 1 db. LM 380                |
| Kondenzátorok                  | 1 db. 0,1 $\mu$ F kerámikus |
|                                | 1 db. 470 $\mu$ F 16V ELKO  |
| Hangszóró                      | 1 db. BR 2"                 |
| JACK dugó                      | 1 db. 3,5 mm                |
| Hálózati tápforrás dugó/aljzat | 1 db. 2,1 mm                |

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| RV1 |                                       |
| IC1 | - Potenciométer min. állásba állítása |
| C1  | - Hangszóró vezeték csatlakoztatása   |
| C2  | - Erősítő áram alá helyezése          |
| H1  | - Spectrum áram alá helyezése         |
|     | - 3,5 mm JACK dugó csatlakoztatása    |
|     | - program betöltése                   |
|     | - megfelelő hangerő beállítása        |



# PAINTBOX III/2.

## A PRECISION PLOTTER

A programnak ez a része egy nagyteljesítményű felbontással rendelkező rajztáblát kínál, képernyők készítéséhez. Eszközei messzemenően követik a Sinclair BASIC lehetőségeit, de a grafikus utasítások (PLOT, DRAW, CIRCLE) alkalmazása helyett mindössze csak egy kurzort kell mozgatnunk és a parancsok előidézése csak egy billentyű megnyomását igényli. További segítségképpen alkalmazhatjuk az ARC (ívelt vonal rajzolása) és a FILL (zárt síkidomok befestése) lehetőségeket is.

A főmenü 2. opcióját választva juthatunk ebbe az üzemmódba. Először is egy kérdésre kell válaszolnunk: üres képernyőt (BLANK SCREEN) kívánunk vagy szalagról akarnuk-e betölteni egy már megkezdett képernyőnket (LOAD FROM TAPE). Válasszuk most az üres képernyőt és ismerkedjünk meg a PAINTBOX rajzadási lehetőségeivel.

Az első feladatunk kiválasztani, hogy milyen színeket kívánunk használni (INK, PAPER és BRIGHT). Állítsuk be a kívánt kombinációt. Törlődik a rajztáblánk, megjelenik a kurzor, alul pedig a kurzor koordinátái és az üzemmódot jelző felirat (LINE MODE). A kurzort könnyedén és gyorsan pozícionálhatjuk a képernyő különböző pontjaiba, de ha túl gyorsnak tűnik a mozgása, a CAPS SHIFT billentyű nyomásával lelassíthatjuk. Rajzolás közben a következő eljárások állnak a rendelkezésünkre:

-PLOT: A 'Q' billentyű megnyomására a kurzor pillanatnyi pozíciójában megjelenik egy pixelpont.

-DRAW: Ha egy PLOT-pont megadása után a kurzort a képernyő egy más pontjára visszük és megnyomjuk a 'W' billentyűt, az előbbi PLOT-pont és az új kurzorpozíció között egy DRAW-vonal fog húzódni. Ha a kurzort továbbmozgatjuk és a billentyűt újból megnyomjuk, egy újabb vonal jelentkezik az előbbi vége és az új pozíció között. Szabályos geometriai ábrák (négyzet, téglalap stb.) rajzolását a kurzor pozícióját jelző számok segítik.

-FILL: Ha a kurzort egy zárt síkidom belsejébe állítjuk és megnyomjuk az 'F' billentyűt, a síkidom befestődik INK színnel.

-ERASE: Ha a FILL-eljárással kiszínezett síkidom nem nyerte meg tetszésünket vagy a síkidom nem volt lezárva és a tinta "kifolyt", az 'E' billentyűvel törölhető a kifestés.

Megjegyzés: az ERASE csak az előző FILL hatását szünteti meg, a többit figyelmen kívül hagyja.

-CIRCLE: A 'H' billentyű megnyomásával lehetőségünk van kör rajzolására. A középpont a kurzor pillanatnyi pozíciójában lesz, mindössze a kör sugarát kell megadnunk. Túl nagy sugar megadása esetén a gép új érték megadását kéri.

Az idáig ismerttetett opciók mind a LINE MODE-üzemmódban funkcionáltak. Az 'R' billentyű megnyomásával átállhatunk egy másik üzemmódba; a RADIAL MODE eljárásba. Ha ebben a 'Q' billentyűvel kijelölünk egy PLOT-pontot, akkor a később húzott vonalak mindegyike ebből a pozícióból fog kiindulni illetve ide fog visszatérni a 'W' billentyű minden megnyomása után. A visszatérés a 'J' billentyű megnyomásával történik. A LINE MODE-ba való visszatérés után próbálkozzunk meg a következő lehetőségek használatával:

-ARC: Egy PLOT-pont meghatározása után pozícionáljuk a kurzort arra a helyre, ahol az általunk rajzolni kívánt ívnek be kellene fejeződnie. Ha ezután megnyomjuk az 'A' billentyűt, a gép egy kérdést tesz fel (CURVE OF ARC), amelyre az ív görbületét meghatározó számmal kell felelnünk (bármilyen szám a 0 kivételével). A szám egyaránt lehet pozitív és negatív, egész és tizedes, hatása a következő: minél kisebb a szám, annál nagyobb lesz az ív görbülete. Az 1 megadása félkör rajzolását eredményezi. Sajátos módon az ívek domború illetve homorú állagát az fogja meghatározni, hogy a PLOT-pont kijelölése után, milyen irányban mozgattuk a kurzort (pl. jobbra vitt



kurzor esetén a negatív szám felfelé domború ívet eredményez).

Megjegyzés: Az ívrajzolás még elvben sem lehet teljesen hibamentes. Ha hibaüzenetet kapnánk (NUMBER TOO LARGE: túl nagy az ívszám; OUT OF SCREEN: az ív kiment a képernyőről), RUN parancsot kell kiadnunk, visszatérni a PRECISION PLOTTER-hez és az 'E' billentyű (ERASE) megnyomásával törölhetjük a hibás vonalat.

-INK: Az 'X' billentyű megnyomásával hívhatjuk meg. Bemutatja az összes INK lehetőséget, beleértve a BRIGHT-árnyalatokat is. Az árnyalatok hívásánál a CAPS SHIFT billentyűt is használnunk kell.

-OVER: Az 'N' billentyű megnyomásával hívhatjuk meg. Alkalmazható a PLOT, DRAW, CIRCLE és ARC mellett, de a FILL esetén nem üzemel. Apróbb hibák is eltüntethetők vele.

-CURSOR: Lehetőség van a kurzor alakjának megváltoztatására: a 'K' billentyű kereszt, az 'M' billentyű pont alakú kurzort ad

-PERMANENT: Lehetőség van a készülő képek munkafázisait a memóriába rektározni, hogy valamilyen javíthatatlan hiba esetén ne kelljen a kép megrajzolását újakezdeni. A 'P' billentyű megnyomására a rajztáblán pillanatnyilag fennálló állapot a memóriába kerül.

-GRAPHICS: A PERMANENT eljárással a memóriába kimentett kép a '9' gomb megnyomására visszakerül a rajztáblára.

-COPY: A 'COPY' billentyű megnyomására a kép kinyomtatódik a printeren.

-SAVE: Az 'S' billentyű megnyomásával képernyőként vagy memóriállományként szalagra menthetjük a képünket. A kimentett állomány neve max. 6 karakterből állhat.

-LOAD: A 'J' billentyű megnyomásával behívhatunk a magnóról egy SCREEN formában tárolt képernyő-állományt. Az eddig érvényben lévő PAPER és INK színek is tovább élnek.

Ha a főmenü LOAD-opcióját választjuk a SCREEN típusú állomány a Display file-ba töltődik, beolvasása után azonnal és automatikusan PERMANENT-állományként átíródik a memóriába. A későbbiekben BLANK SCREEN és GRAPHICS ('9') kell ahhoz, hogy a képernyőre hívjuk módosítás céljából.

## A PAPER változtatása

Mivel a Spectrum felbontóképessége a színekre nézve korlátozott, a program tervezői szentszándékkal elhagyták a PAPER változtatásának lehetőségét. Ezenfelül azonban mégis van rá mód, hogy a korlátokat kikerüljük:

- a PRECISION PLOTTER-ben lévő, a szempontból érdekes terület koordinátáit feljegyezzük, majd visszatérünk a főmenübe. Itt újraválaszthatjuk a PAPER-színt, majd lépünk be ismét a PRECISION PLOTTER-be. A pixel-kurzort állítsuk ugyanarra a koordinátára és hívjuk be a memóriából a képünket. Ezután a kurzor új színű rajzot ad anélkül, hogy az eredeti színek megváltoznának. Ha mégis valami hiba történné és a PERMANENT-memóriában tárolt képünk is elromlana, nem kell elkeserednünk, mert az ERASE-memóriában még van egy kópia az utolsó művelet előtti állapotról. Ha a főmenübe való visszatérés után megnyomjuk az 'E' billentyűt, a képünkön ismét dolgozhatunk.

- a másik módszer a főmenübe visszatérve a SCREEN PLANNER-t választani. Ezzel bármely karakterpozíció PAPER vagy INK hibája karcigálható.



# MÁSOLÓPROGRAMOK

## Zotyócopy

Hazai eredetű másolóprogram, ami indokolja azt is, hogy Magyarországon az egyik legelterjedtebb. Lehetőségei a COPIER FM-3-nál sokrétűbbek, viszont kezelése több figyelmet igényel. Talán ennek tudható be, hogy sokan maradtunk meg a jól bevált FM-3 mellett, persze ezzel gyakran "befürdünk".

A betöltött file-ra vonatkozó adatok megegyeznek a COPIER FM3 által használt jelölésekkel (a fejléc nélküli file-t a T rovatban H-val jelöli).

A képernyő jobb felső sarkában látható a még rendelkezésre álló memóriakapacitás (alapállapotban 41780 byte). Alatta láthatóak a program utasításai. Az utasítások közül fehérrel látszódnak azok, amelyek az adott helyzetben alkalmazhatóak. Választásuk a kezdőbetű megnyomásával történik.

A file-ok betöltése BREAK-ke szakítható meg. Ekkor az első utasításcsoportot használhatjuk:

- forget kitörli a betöltött file-okat, alapállapotba hozza a programot a töltés indítása

- verify a BASIC-parancsnak megfelelően ellenőrzi, hogy a kimentett file megegyezik a memóriában lévővel

(CAPS SHIFT+E kilépés a programból)

A save választásakor bekapcsolódik a második utasításcsoport, amelyben

- auto választásával folyamatosan kimenthetünk minden file-t, ami a memóriában van;

- hand választásával "kézi vezérlést" kérhetünk, bekapcsolódik a harmadik utasításcsoport:

- up: a file-ok között haladhatunk felfelé, a kurzor jelzi az aktuális file-t

- down: a file-ok között haladhatunk lefelé, a kurzor jelzi az aktuális file-t

- ENTER a kiválasztott file kimentésének elindítása

Ha a memóriakapacitás nem elegendő, a CAPS SHIFT és az M billentyűk megnyomása után "max. byte" üzemmódba térhetünk át, amelyben 49076 byte-ot másolhatunk egyszerre. Ezzel az üzemmóddal azonban csak egyszer menthető ki a betöltött file (ENTER), ezután a program leáll, BREAK billentyűre rendszer-reset történik.

Hibás file betöltése esetén a töltés megáll és a jobb felső sarokban (a memóriakapacitás helyén) "TAPE ERROR" üzenetet láthatunk.

Közkézen forog a program ZOTYOCOPY változata is, amely annyiban új az előzőhöz képest, hogy a max.byte-os file-okat többször is ki lehet menteni egymás után (ismételt ENTER megnyomása esetén).



# MÁSOLÓPROGRAMOK

## Super 50K (Copy 864M)

Egy újabb keletű másolóprogram, hatalmas sikerrel, mert a program olyan dolgot tud, mint amire elődei nem voltak képesek. A SUPER 50K ugyanis "tömörít": ha a betöltés alatt álló file-ban több egymás után következő byte értéke megegyezik, egy táblázatban elraktározza magának hogy melyik címtől kezdődően hány byte értéke azonos és ezt kimentéskor a táblázatból kiolvassa. Ez azt jelenti, hogy - kedvező esetben - a programmal akár több, mint 50 Kbyte hosszúságú file is másolható. A tömörítést betöltés közben a képernyő alsó felén láthatjuk.

A betöltött file-ra vonatkozó adatok megegyeznek a hagyományos másolóprogramok által használt jelölésekkel. A file-ok nevei egy négy sor magasságú ablakban láthatóak, amelyet - négynél több file betöltése esetén - felülről lefelé görgethetünk. A file-okat egyenként vagy auto-save üzemmódban menthetjük ki.

A betöltés L billentyű megnyomására indul, BREAK-kel szakítható meg. A betöltött file-ok között az S (SKIP) billentyűvel mozoghatunk, az aktuális file inverzben látszik.

C (COPY) billentyűvel kimenthetjük az aktuális file-t, D-vel (DELETE) törölhetjük. Az A (ALL) billentyűt alkalmazva az előbbi két művelet előtt, az összes file-ra (mindegyik invertálódik) vonatkoztathatjuk a műveletet. A törölő és kimentő funkciókat ENTER-rel kell jóváhagyni. Az összes file kimentése tehát a következő billentyűkkel lehetséges: A; C; ENTER. Ezután a bal felső sarokban megjelenik a "Start tape..." felirat, újabb ENTER megnyomásra a kimentés megkezdődik.

V (VERIFY) billentyű megnyomása után a program VERIFY BASIC-utasítást hajt végre. Auto-save esetén a C billentyűvel beállított file-ok között egy másodperc, M (CP; COPY PAUSE) billentyűvel beállított file-ok között 3 másodperc szünet lesz. A betöltött file-ok kimentési ideje a jobb felső sarokban látszik.

Hibás utasítás kiadása után az X billentyűvel törölhetünk. H billentyűvel a kijelzést módját határozhatjuk meg (decimális/hexadecimális).

A program rendelkezik még egy érdekes funkcióval: a memóriába betöltött BASIC-programot a B billentyűvel kilistáztathatjuk és scrollozhatjuk, P betűvel kinyomtathatjuk printerre.

Hibás file betöltése esetén a töltés leáll és a file után egy kérdőjelet rajzol. A hibás file nem menthető ki, de törölhető és újabb L megnyomása után a töltés újra megkísérelhető. Néha előfordul, hogy a hibás file előtt - egyszer már hibátlanul betöltött - file-t is kérdőjellel jelöl, ilyenkor ezt is törölnünk kell.

## OLVASÓINK KÉRDEZTÉK

Az előző részben megjelent PYRAMARAMA orokélet POKE több felhasználónál nem működött, így most közlünk egy másik verziót. Töltsük be a BASIC betöltőt, majd BREAK és magnó állj. Írjuk be: POKE 23828,201, majd RANDOMIZE USR 23786 és indítsuk újra a magnót. Amikor a betöltés 'OK' üzenettel megáll, gépeljük be: POKE 43883, 255:POKE 23828,195:RANDOMIZE USR 23828. A játékot 255 élettel játszhatjuk végig (ha tudjuk).





# BASIC

## VEZÉRLÉS FORDÍTOTTAN ÁGYAZOTT CIKLUSOKKAL

A

legtöbb BASIC kézikönyv tiltja a fordítottan ágyazott ciklusok használatát, vagyis a "FOR I=...: FOR J=...: NEXT I: NEXT J" jellegű ciklus-szerkezetek alkalmazását. Valóban, ezek helytelenül strukturáltak, sőt, a legtöbb gép hibaizenettel leáll, ha ilyennel találkozunk, - de például a Spectrumon érdemes megnézni, hogy mire lehet használni őket.

Ha több ciklust fordítottan ágyazunk egymásba, annak az lesz az eredménye, hogy az első ciklus lefutása után beindul a második - de közben az első sem áll le. Így pl. ha az első ciklus változójának végértéke 10, akkor ezt elérve elindul a második ciklus, de az első változó is tovább nő 11-re, 12-re, stb. Ez viszont sokban hasonlít egy félautomata vezérlő-lánc működésére, amire a legszemléletesebb példa a szállítószalag. Amikor egy három részből álló szalagon kell valamit szállítani, akkor a kettes, illetve a harmas szalag bekapcsolására nincs szükség addig, amíg megfelelő idő el nem telik - vagyis amíg az anyag el nem éri a kellő szalagot.

Ezt a vezérlést illusztrálja a mintaprogram; a ciklusok ágyazása jól megfigyelhető a 100., 110., 120., illetve a 160., 170. és a 180. sorokban. A vezérlés félautomata, hiszen a szalagok kikapcsolása már nem ebben a gazdaságos sorrendben, hanem egyszerre történik.

Az ilyen szerkezeteket azonban csak indokolt esetben célszerű használni, hiszen ha nem kellően gondoljuk át, olyan programhibákhoz vezethet, amelyeket kideríteni és megszüntetni igen nehéz.



```

1 REM *** FORDITOTTAN ÁGYAZOT
T CIKLUSOK ***
10 PLOT 10,85: DRAW 60,20: DRA
W 8,-16,-PI: DRAW -60,-20: DRAW
-8,16,-PI
20 PLOT 80,85: DRAW 60,20: DRA
W 8,-16,-PI: DRAW -60,-20: DRAW
-8,16,-PI
30 PLOT 150,85: DRAW 60,20: DR
AW 8,-16,-PI: DRAW -60,-20: DRAW
-8,16,-PI
40 PRINT AT 16,5;"I=";AT 16,14
;"J=";AT 16,23;"K="
100 FOR I=1 TO 10
110 FOR J=1 TO 10
120 FOR K=1 TO 10
130 PRINT AT 16,7;I: GO SUB 100
0
140 PRINT AT 16,16;J: IF J>1 TH
EN GO SUB 1030
150 PRINT AT 16,25;K: IF K>1 TH
EN GO SUB 1060
160 NEXT I
170 NEXT J
180 NEXT K
190 STOP
1000 OVER 1: PRINT AT 10,2;"■":A
T 11,9;"■": PAUSE 20: PRINT AT 1
0,2;"■":AT 11,9;"■":AT 9,5;"■":A
T 12,6;"■"
1010 PAUSE 20: PRINT AT 9,5;"■":
AT 12,6;"■":AT 8,8;"■":AT 13,3;"
■": PAUSE 20: PRINT AT 8,8;"■":A
T 13,3;"■"
1020 OVER 0: RETURN
1030 OVER 1: PRINT AT 10,11;"■":
AT 11,18;"■": PAUSE 20: PRINT AT
10,11;"■":AT 11,18;"■":AT 9,14;
"■":AT 12,15;"■"
1040 PAUSE 20: PRINT AT 9,14;"■"
:AT 12,15;"■":AT 8,17;"■":AT 13,
12;"■": PAUSE 20: PRINT AT 8,17;
"■":AT 13,12;"■"
1050 OVER 0: RETURN
1060 OVER 1: PRINT AT 10,20;"■":
AT 11,27;"■": PAUSE 20: PRINT AT
10,20;"■":AT 11,27;"■":AT 9,23;
"■":AT 12,24;"■"
1070 PAUSE 20: PRINT AT 9,23;"■"
:AT 12,24;"■":AT 8,26;"■":AT 13,
21;"■": PAUSE 20: PRINT AT 8,26;
"■":AT 13,21;"■"
1080 OVER 0: RETURN

```



## KÉPERNYŐ-ABLAK FORGATÁSA

A program látványos forgatási eljárást hajt végre a négy alap BOX-scroll rutin felhasználásával. Ezek közül a rutinok közül keztő megtalálható a "Rutinról-Rutinra" c. könyvben (LSI ATSz. 1986), a másik keztő ott nem szerepel.

A vezérlő rész a program elején található (40000-40160), és a BOX-nyitócímek valamint a méretek beállítását végzi el, illetve megfelelő sorrendben meghívja a scroll rutinokat. A scroll rutinok következnek ezután, az alábbi sorrendben:

|         |               |
|---------|---------------|
| felfelé | - 40161-40251 |
| lefelé  | - 40252-40344 |
| balra   | - 40345-40443 |
| jobbra  | - 40444-40542 |

Ezek természetesen külön-külön, önállóan is használhatók.

ADDR-rel jelöljük valamelyik scroll rutin kezdőcímét és az ADDR+01 és az ADDR+02 címen kell beállítani:

- a box jobb alsó sarkának képernyőcímét (lefelé történő scroll esetén)
- a box bal felső sarkának képernyőcímét (lefelé és jobbra történő scroll esetén)
- a box jobb felső sarkának képernyőcímét (balra történő scroll esetén)

Az ADDR+04 címen kell beállítani:

- a box szélességét karakterekben (felfelé és lefelé történő scroll esetén)
- a box magasságát képpontokban (balra és jobbra történő scroll esetén)

Az ADDR+05 címen pedig be kell állítani:

- a box szélességét karakterekben (balra és jobbra történő scroll esetén)
- a box magasságánál eggyel kevesebb képpontnyi értéket (felfelé és lefelé történő scroll esetén)

Először is helyezzük el a memóriában a rutint (kezdők a kódok alapján DATA sorban, képzettebbek assembler segítségével).

Ezután gépeljük be és futtassuk a következő BASIC programot, amely jól szemlélteti a rutin felhasználási lehetőségét:

```
1 BORDER 1: PAPER 1: INK 6: CLS
10 FOR I=1 TO 10: FOR J=11 TO 20:
  PRINT AT I,J: CHR$(40+I+J): NEXT J: NEXT I
20 RANDOMIZE USR 40000
```



# PROGRAMOZÁSTECHNIKA

```
400000 03 148 87 . . . ld hl, 22420
400000 03 61 157 . . . ld hl, 40033, hl
400000 03 10 . . . ld a, 10
400000 03 64 157 . . . ld a, 40055, a
400000 03 159 . . . ld a, 159
400000 03 65 157 . . . ld a, 40057, a
400000 03 118 7 . . . ld hl, 10545
400000 03 154 157 . . . ld a, 40045, hl
400000 03 60 157 . . . ld a, 60
400000 03 157 157 . . . ld a, 40049, a
400000 03 156 157 . . . ld a, 156
400000 03 60 . . . ld b, 60
400000 03 60 . . . push bc
400000 03 60 157 . . . call 40055
400000 03 153 157 . . . call 40045
400000 03 60 . . . pop bc
400000 03 246 . . . djnz 40034
400000 03 197 72 . . . ld hl, 16539
400000 03 253 157 . . . ld a, 40445, hl
400000 03 60 . . . ld a, 60
400000 03 60 156 . . . ld a, 40448, a
400000 03 20 . . . ld a, 20
400000 03 1 156 . . . ld a, 40449, a
400000 03 15 157 . . . ld hl, 4022430
400000 03 61 157 . . . ld a, 40053, hl
400000 03 10 . . . ld a, 10
400000 03 64 157 . . . ld a, 40055, a
400000 03 70 157 . . . ld a, 70
400000 03 65 157 . . . ld a, 40057, a
400000 03 60 . . . ld b, 60
400000 03 60 . . . push bc
400000 03 60 157 . . . call 40444
400000 03 60 157 . . . call 40055
400000 03 60 . . . pop bc
400000 03 20 . . . djnz 40078
400000 03 60 64 . . . ld hl, 16437
400000 03 226 156 . . . ld a, 40152, hl
400000 03 10 . . . ld a, 10
400000 03 220 156 . . . ld a, 40155, a
400000 03 159 . . . ld a, 159
400000 03 159 . . . ld a, 40156, a
400000 03 230 156 . . . ld a, 40156, a
400000 03 60 . . . ld b, 60
400000 03 60 . . . push bc
400000 03 60 157 . . . call 40161
400000 03 60 157 . . . call 40444
400000 03 60 . . . pop bc
400000 03 60 40 . . . djnz 40122
400000 03 60 64 . . . ld hl, 16446
400000 03 60 157 . . . ld a, 40046, hl
400000 03 60 157 . . . ld a, 60
400000 03 60 157 . . . ld a, 40049, a
400000 03 60 . . . ld a, 20
400000 03 60 157 . . . ld a, 40050, a
400000 03 60 . . . ld b, 60
400000 03 60 . . . push bc
400000 03 60 153 157 . . . call 40045
400000 03 103 . . . pop bc
400000 03 249 . . . djnz 40150
400000 03 60 . . . ret
400000 03 60 . . . nop
400000 03 60 . . . nop
400000 03 60 . . . nop
400000 03 60 . . . ld hl, 16437
400000 03 1 156 . . . ld bc, 40070
400000 03 107 . . . push bc
400000 03 60 . . . push hl
400000 03 60 4 91 . . . ld ix, 20300
400000 03 119 0 . . . ld a, (hl)
400000 03 119 0 . . . ld (ix+0), a
400000 03 35 . . . inc hl
400000 03 46 . . . dec c
400000 03 46 . . . jr nz, 40173
400000 03 60 . . . pop hl
400000 03 60 . . . pop bc
400000 03 60 . . . push bc
400000 03 60 . . . push hl
```

```
40167 124 . . . ld a, h
40168 200 7 . . . and 7
40169 200 7 . . . cp 7
40170 40 5 . . . jr z, 40200
40171 17 0 1 . . . ld de, 255
40172 205 19 . . . add hl, de
40173 205 19 . . . jr 40219
40174 205 19 . . . ld a, t
40175 205 19 . . . and 224
40176 205 19 . . . cp 224
40177 205 19 . . . jr nz, 40213
40178 205 19 . . . ld de, 38
40179 205 19 . . . add hl, de
40180 205 19 . . . jr 40219
40181 205 19 . . . ld de, 1760
40182 205 19 . . . and a
40183 205 19 . . . sbc hl, de
40184 205 19 . . . pop de
40185 205 19 . . . push hl
40186 205 19 . . . ld a, (hl)
40187 205 19 . . . ld (de), a
40188 205 19 . . . inc hl
40189 205 19 . . . inc de
40190 205 19 . . . dec c
40191 205 19 . . . jr nz, 40221
40192 205 19 . . . pop hl
40193 205 19 . . . pop bc
40194 205 19 . . . dec b
40195 205 19 . . . push bc
40196 205 19 . . . push hl
40197 205 19 . . . jr nz, 40187
40198 205 19 . . . pop hl
40199 205 19 . . . pop bc
40200 205 19 . . . ld ix, 20300
40201 205 19 . . . ld a, (ix+0)
40202 205 19 . . . ld (hl), a
40203 205 19 . . . inc hl
40204 205 19 . . . inc ix
40205 205 19 . . . dec c
40206 205 19 . . . jr nz, 40241
40207 205 19 . . . ret
40208 205 19 . . . ld hl, 22430
40209 205 19 . . . ld bc, 20490
40210 205 19 . . . push bc
40211 205 19 . . . push hl
40212 205 19 . . . ld ix, 20300
40213 205 19 . . . ld a, (hl)
40214 205 19 . . . ld (ix+0), a
40215 205 19 . . . dec hl
40216 205 19 . . . inc ix
40217 205 19 . . . dec c
40218 205 19 . . . jr nz, 40264
40219 205 19 . . . pop hl
40220 205 19 . . . pop bc
40221 205 19 . . . push bc
40222 205 19 . . . push hl
40223 205 19 . . . ld a, h
40224 205 19 . . . and 7
40225 205 19 . . . or 0
40226 205 19 . . . jr z, 40293
40227 205 19 . . . ld de, 255
40228 205 19 . . . and a
40229 205 19 . . . sbc hl, de
40230 205 19 . . . jr 40312
40231 205 19 . . . ld a, t
40232 205 19 . . . and 224
40233 205 19 . . . or 0
40234 205 19 . . . jr nz, 40306
40235 205 19 . . . ld de, 32
40236 205 19 . . . and a
40237 205 19 . . . sbc hl, de
40238 205 19 . . . jr 40312
40239 205 19 . . . ld de, 1760
40240 205 19 . . . add hl, de
40241 205 19 . . . pop de
40242 205 19 . . . push hl
40243 205 19 . . . ld a, (hl)
40244 205 19 . . . ld (de), a
40245 205 19 . . . dec hl
40246 205 19 . . . dec de
40247 205 19 . . . dec c
40248 205 19 . . . jr nz, 40314
40249 205 19 . . . pop hl
40250 205 19 . . . pop bc
```

# PROGRAMOZÁSTECHNIKA



```

40320 5 .....dec b
40321 107 .....push bc
40322 0 .....push hl
40323 206 .....jr nz,40278
40324 10000 .....pop hl
40325 10000 .....pop bc
40326 33 4 91 ..ld ix,23300
40327 100 0 .....ld a,(ix+0)
40328 0 .....ld (hl),a
40329 .....dec hl
40330 221 35 .....inc ix
40331 121 .....dec c
40332 240 .....jr nz,40334
40333 1001 .....ret
40334 301 .....ld hl,16446
40335 80 20 .....ld bc,5200
40336 0 91 .....ld (23295),hl
40337 67 2 91 ..ld (23295),bc
40338 0 .....push hl
40339 1 1 .....ld hl,287
40340 0 .....ld e,b
40341 0 .....ld d,0
40342 107 .....and a
40343 52 .....sbc hl,de
40344 105 .....ld a,l
40345 155 157 ..ld (40378),a
40346 .....pop hl
40347 .....push hl
40348 221 225 .....pop ix
40349 126 232 ..ld a,(ix+232)
40350 .....rca
40351 .....nop
40352 20 3 .....rl (hl)
40353 .....dec hl
40354 .....dec b
40355 32 360 .....jr nz,40382
40356 0 91 .....ld hl,(23295)
40357 24 15 .....jr 40408
40358 0 91 .....ld (23295),hl
40359 237 75 2 91 ..ld bc,(23295)
40360 .....dec c
40361 .....ret z
40362 237 67 2 91 ..ld (23295),bc
40363 24 221 .....jr 40373
40364 124 .....ld a,h
40365 7 .....and 7
40366 254 7 .....cp 7
40367 40 0 .....jr z,40418
40368 36 .....inc h
40369 24 331 .....ld 40393
40370 12 205 .....ld a,l
40371 222 224 .....and 224
40372 254 224 .....cp 224
40373 40 8 .....jr z,40433
40374 17 224 6 .....ld de,1760
40375 167 .....and a
40376 237 32 .....sbc hl,de
40377 24 216 .....jr 40393
40378 124 .....ld a,h

```

```

40434 254 87 .....cp 87
40435 40 211 .....jr z,40393
40436 17 32 0 .....ld de,32
40437 25 .....add hl,de
40438 24 205 .....jr 40393
40439 33 53 64 .....ld hl,16437
40440 1 80 10 .....ld bc,2848
40441 34 0 91 .....ld (23295),hl
40442 237 67 2 91 ..ld (23295),bc
40443 0 .....nop
40444 0 .....nop
40445 0 .....nop
40446 0 .....nop
40447 38 .....ld e,b
40448 0 .....nop
40449 0 .....nop
40450 0 .....nop
40451 0 .....nop
40452 123 .....dec e
40453 50 20 150 ..ld (40477),a
40454 0 .....nop
40455 200 .....push hl
40456 221 225 .....pop ix
40457 121 126 9 .....ld a,(ix+9)
40458 15 .....rrca
40459 0 .....nop
40460 0 .....nop
40461 203 00 .....rr (hl)
40462 308 .....inc hl
40463 0 .....dec b
40464 250 .....jr nz,40461
40465 0 91 .....ld hl,(23295)
40466 24 15 .....jr 40507
40467 0 91 .....ld (23295),hl
40468 237 75 2 91 ..ld bc,(23295)
40469 107 .....dec c
40470 200 .....ret z
40471 237 67 2 91 ..ld (23295),bc
40472 24 221 .....jr 40472
40473 124 .....ld a,h
40474 7 .....and 7
40475 254 7 .....cp 7
40476 40 0 .....jr z,40517
40477 36 .....inc h
40478 24 231 .....ld a,l
40479 205 224 .....and 224
40480 254 224 .....cp 224
40481 40 8 .....jr z,40532
40482 12 205 .....ld de,1760
40483 222 224 .....and 224
40484 254 224 .....cp 224
40485 40 8 .....jr z,40492
40486 17 224 6 .....ld de,1760
40487 167 .....and a
40488 237 32 .....sbc hl,de
40489 24 216 .....jr 40492
40490 254 67 .....cp 67
40491 40 11 .....jr z,40492
40492 17 32 0 .....ld de,32
40493 25 .....add hl,de
40494 24 205 .....jr 40498

```

## A HONAPJA SABOTEUR II. (AVENGING ANGEL)

A BASTI most megtöltöttük BREAK, majd állítottuk a programot, és látni  
jók a pont lesz BASTI-nál NEW CENTER. Most lép a következő BASTI utasítá-  
lássort: 10 CLEAR 25000; LOADROM 1678; LOADROM 16; LOADROM 16; LOADROM 16;  
POKE 3712,0; RANDOMIZE USP 25100  
RUBI, az indítók a program, BASTI-nál a következő utasítások látnak majd:



## GÉPI KÓD TANFOLYAM 2.

Ebben a kiadványunkban további ismereteket szerzünk a Z80 mikroprocesszor működéséről és regisztereiről, hiszen mindegyikre szükségünk lesz a későbbiek során.

A Z80 mikroprocesszor egy bonyolult "agy", melynek részletes belső elektronikai felépítésére nem szeretnénk kitérni (ebben a témában számos mélyreható szakirodalom megjelent már). A gépi kódú programozás elsajátításához elsődlegesen a Z80 regisztereinek megismerésére van szükség.

A regiszterek tárgyalása előtt célszerű azok csoportjait megtekintenünk, ehhez egy kis szemléltető ábrát készítettünk:



A processzor saját műveleteihez is használ regisztereket (a processzor saját munkaterülete), de számunkra ezek a regiszterek elérhetetlenek. Itt hajtódnak végre különböző saját memóriamanipulációk, így az aritmetikai és logikai egység kisegítése, vagy tartalék tárolás (ld. később).

Szintén fontos regisztere a processzornak az ún. utasításregiszter, ez fontos állomása a gépi kódú program végrehajtásának is. A memória megfelelő területéről az értelmezendő adat (feldolgozandó utasítás) legelőször mindig az utasításregiszterbe kerül.

Természetesen ezek a regiszterek minket "hidegen hagynak", hiszen ha nem tudunk kommunikálni velük, többet mélységében nem is érdemes róluk szólni.

Az általános célú regiszterekkel fogunk találkozni a legtöbbet programjaink írása közben. Megkülönböztetünk aktív és vesszős (átmeneti) - általános célú - regisztereket. Az aktív és vesszős regiszterek tartalma megfelelő gépi kódú utasítás hatására felcserélhető, ez gyakran szükséges lehet pl. átmeneti tárolásra. Természetesen az adott gépi kódú utasításra ez a csere ismét elvégezhető.

Ha jól megnézzük a sematikus vázlatot, láthatjuk hogy a Z80 regiszterei is alapvetően 8 bites tárolókból épülnek fel, úgy mint a memóriacellák. Nos az általános célú regiszterek között a B-C, H-L és D-E regiszterek külön-külön (8 bitesként) vagy együtt mint regiszterpárok (16 bitesként) is kezelhetők. Az A és F regisztert együtt kezelhetjük (pl. veremműveletek - ld. később), de együtt sohasem értelmezzük őket 16 bites címként.

Az A regiszter a Z80 egyik legfontosabb regisztere. Gyakran akkumulátornak is szokták nevezni, ez viszont a Z80 esetében tévedés. A régebbi típusú mikroprocesszorokban mindössze egy regiszter szolgált az eredmény összegyűjtésére (akkumulátor), innen a hasonlat. Az A regiszterben jelenik meg szinte az összes aritmetikai és logikai művelet eredménye és igen sok művelet van, amely csak az A regiszter felhasználásával hajtható végre.

# GÉPI KÓD TANFOLYAM 2.



Az F regiszter a FLAGS (jelzőbitek) szó rövidítéséből ered. Ennek a regiszternek mindegyik bitjét külön-külön kezeljük, így az F regiszter tartalma byte-ként nem értelmezhető lenne.

Az F regiszter felépítése a következő:

0. bit - átviteli jelzőbit (C)
1. bit - kivonás jelzőbit (N)
2. bit - paritás/túlcordulás jelzőbit (P/V)
3. bit - üres - szabadon felhasználható
4. bit - félszó-átviteli bit (H)
5. bit - üres - szabadon felhasználható
6. bit - zérus jelzőbit (Z)
7. bit - előjelbit (S)

Ezek közül a 0. és a 6. bit a legfontosabb és a gépi kódú programokban is ezekkel találkozhatunk a leggyakrabban.


A speciális célú regiszterek már közvetlenül nem fordulnak elő olyan gyakran a gépi kódú programok szerkesztésekor, többségük magának a gépi kódú programnak a lefutásához nyújt segítséget.

Az I regiszter a megszakítási-vektor regiszter, elsősorban a TV-képelemek előállításában vesz részt, de a színvonalasabb rutinok futtatásához is elengedhetetlen a használata (erről is lesz még a későbbiekben szó).

Az R regiszter a memóriafrissítő regiszter. Tartalma 0 és 255 között ciklikusan változik, értéke minden utasításle hívó ciklus alatt nő eggyel. Legfőbb jelentősége a dinamikus memóriák címgenerálásában való részvétel, a memóriák szükséges felfrissítése (de nem megvetendő a Fairlight c. játék betöltőjében való kavarása sem).

Az IX és IY regiszterek (nem regiszterpárok hanem 16 bites regiszterek) a memória közvetett címzését teszik lehetővé (ezt hívjuk indexelt címzésnek). Az IX-ben vagy IY-ban megadott báziscímhez képest, attól lejjebb vagy feljebb is történhet hivatkozás. A Spectrum bekapcsolásakor IY általában 23610 (HEX 5C3A) értéket vesz fel, ez jelzi a rendszerváltozók táblázatának báziscímét. Az IX regiszter főként a LOAD/SAVE műveletekben használatos, címmutatóként.

Az SP (Stack Pointer = verem-mutató) egy báziscím, amely a processzor verem területének tetejére mutat. A Z80 a "lefelé bővülő" verem-rendszer szerint működik, vagyis kiolvasásnál mindig az utoljára bevitt adat lesz a verem tetején (ld. az ábra mechanizmusát) és erre mutat az SP regiszter is:





## GÉPI KÓD TANFOLYAM 2.

A PC (Program Counter = Program-számláló) a gépi kódú program vezérlésében játszik nagy szerepet. A gépi kódú program futtatásakor értéke mindig a végrehajtás alatt álló utasítás memóriabeli címe. Az utasítások végrehajtása közben a PC mindig automatikusan továbblép.

Mi is lépünk tovább...

Ahogy azt az előzőekben megismertük, egy memóriacímre egyidőben 0-255 közötti decimális (00-FF közötti hexadecimális) érték írható be.

A processzor ilyen, - a memóriában elhelyezett - számok megfelelő sorozatát képes csak értelmezni, így ha a memória tetszőleges területén több számot találunk egymás után, ez még koránt sem biztos, hogy értelmes gépi kód.

A memóriában található számok sorozata a gépi kód mellett sokféle lehet, ilyen pl. a BASIC program eltárolt kódja, változóterülete, egy tetszőleges képernyő-memória, vagy tetszőleges adattömb. Ezeket hiába futtatnánk gépi kódként, nem sok sikerrel járnánk, elénkelhetnénk az "Elszállt a hajó a szélben..." c. egykori KEX slágert.

Eltűnődhetünk rajta, mennyiben más a számítógép memóriájában a BASIC program tárolt kódja, mint a gépi kódé. Határozottan kijelenthetjük, teljesen más!

Mint már említettük, az operációs rendszer ill. az interpreter a BASIC utasítások, parancsok végrehajtásához szubrutinokat hív meg. Ezt akkor teszi meg amikor BASIC program futtatásához parancsot kap (RUN, GO TO vagy GO SUB). A begépelt BASIC program a PROG rendszerváltozó által meghatározott címtől (ez 23755, amennyiben nincs csatlakoztatva az Interface 1) folyamatosan eltárolódik a memóriában, de nem gépi kódként, hanem speciális szerkezettel. RUN után az operációs rendszer a BASIC interpreter mutatóját a 23755. címtől folyamatosan növeli, eközben a BASIC programot sorról-sorra, utasításról-utasításra végrehajtja, pontosabban az adott BASIC utasításnak a mindenkor érvényes gépi kódú megfelelőjét állítja elő. Ezt a munkaterületre teszi, ahonnan a Z80 processzor már "megérti".

A gépi kódú programok futtatását nem a RUN utasítással oldjuk meg, hanem aUSR függvény alkalmazásával. AUSR XXXX szerkezetben XXXX a futtatni kívánt gépi kódú program kezdőcímét jelöli.

AUSR függvény csak ún. "előtaggal" együtt érvényesül, úgy mint más függvény. A három legismertebb forma:

```
RANDOMIZE USR XXXX  
PRINT USR XXXX  
LET Z = USR XXXX, ahol Z tetszőleges változó
```

Ez a három hivatkozás abban tér el egymástól, hogy a gépi kódú programból való visszatérés esetén a BC regiszterpár tartalmával más történik. Az első esetben a BC tartalma beíródik a SEED rendszerváltozóba, a második esetben kiíródik a képernyőre, míg a harmadik esetben értékét a Z változó veszi fel.

(folytatjuk)



## Olvasói rovat

Jelen kiadványunk nyomdába kerüléséig még nem kaptunk olyan - közérdekű információkat tartalmazó - Olvasói leveleket, melyek közlését fontosnak tartanánk.

Továbbra is várjuk klubok jelentkezését, hogy közölni tudjuk címüket, a klubságság feltételeit, a klubfoglalkozások rendjét, idejét, mert ez a lehetőség országsszerte jobban "összerázná" a Spectrumosokat.

Sok levelet kaptunk, amelyekben arra kérnek választ, hogy van-e lehetőség a "Spectrum-Világ"-nál programok felvételére (amennyiben kazettát küldének). A "Spectrum-Világ" nem foglalkozik kazetták másolásával, de magán- és klub-címek közlésével elő tudja segíteni azt, hogy a cserepartnerek megtalálják egymást.

Most a továbbiakban ismét néhány angol software forgalmazó címet közöljük, több levélíró kívánságára.

TASMAN  
17 Hartley Crescent  
Leeds  
LS6 2LL  
ENGLAND

SOFTWARE PROJECTS  
Bear Brand Complex  
Allerton Road  
Woolton, Liverpool  
Merseyside L25 7SE  
ENGLAND

MICROMEGA  
230/236 Lavender  
Hill  
London SW11  
ENGLAND

ROMANTIC ROBOT  
113 Malrose Avenue  
London NW2 4LX  
ENGLAND

CREATIVE SPARKS  
Thomson House  
296 Farnborough Road  
Farnborough  
Hampshire  
ENGLAND

PRINT'N'PLOTTER  
19 Borough High  
Street  
London SE1 9SE  
ENGLAND

CRL  
9 King's Yard  
Comptons Road  
London E15 2HD  
ENGLAND

MIRRORSOFT  
PO BOX 50  
Beaconsfield  
Kent BR2 9TT  
ENGLAND

HEWSON CONSULTANTS  
568 Milton Trading  
Estate  
Milton  
Abingdon  
ENGLAND

DURELL SOFTWARE  
Castle Lodge  
Castle Green  
Taunton TA1 4AB  
ENGLAND

OCS  
14 Langton Way  
Blackheath  
London SE13 7TL  
ENGLAND

BEYOND  
8 Herby Hill  
London EC1  
ENGLAND

### TOP 10:

A lista összeállításánál a nyomdába kerülésig beérkezett javaslatokat vettük figyelembe.

**Kéziratot nem örzünk meg  
és nem küldünk vissza!**

(Legfeljebb közöljük...)

# PÁLYÁZATI REJTVÉNY

Ha megfejti az itt látható két rejtvényt, a bekarikázott mezőkben kiadódó betűket helyesen összerakva két ismert Spectrum játék és egy software ház neve rakható ki. Kérjük, hogy a megfejtést az alul látható - kivágható - pályázati szelvénnel együtt küldje el nekünk.



A beküldési határidő: 1987. október 27.

A helyes megfejtést beküldők között egy darab walkman-t sorsolunk ki (még mindig programjaink hallgatásához).

A nyereményt postán küldjük el.

## A. rejtvény

1. Printel
2. Lelkesedni
3. Margó-állító
4. Neveletlen
5. Modern korunk fenyegetése
6. Égitesteken
7. Ibrik
8. Csendes



## B. rejtvény

1. Ázsiai luxushely
2. Légijármű típusa
3. Amerikai város lakója
4. Periféria csatlakozási hely
5. Nem Commodore
6. Szigálhat
7. Floppylemez márkanév
8. Felrobbant tűzhányó

Az előző kiadványunkban megjelent keresztrejtvény helyes megfejtését, valamint a nyertes nevét a következő részben közöljük.